エコリーフ環境ラベル作成支援システム



社団法人 産業環境管理協会 製品環境情報事業センター エコリーフ事業室

http://www.jemai.or.jp/

Ver3.2(WinXP,Vista 対応版)

再インストールマニュアル

目 次

動作環境	
□ 必要なハードウェア	
□ 必要なソフトウェア	
システムのバックアップ	
システムのアンインストール	
システムの再インストール	9
データの復元	

動作環境

■ 必要なハードウェア

本システムを動作するには下記のハードウェアが必要です。

- 1. コンピュータ本体
 - Windows XP(32bit版)

CPU:CPU Pentium 4 1.4G 以上

メモリ:512M以上

※搭載メモリ256Mでの運用はサポートしておりません。

・Windows Vista(32bit版) メモリ:1G以上

2. ビデオボードとディスプレイ

1024×768 以上の解像度を持つ、Windows に対応しているビデオボードと、そのビデオボードに接続可能なカラーディスプレイ。

3. ハードディスクドライブ

「エコリーフ環境ラベル作成支援システム」本体と作業領域で0.5Gバイト以上の空き領域のあるハードディスクが必要です。

4. CD-ROMドライブ

「エコリーフ環境ラベル作成支援システム」本体をCD-ROMにて提供いたしますので、コンピュータ本体と接続可能なCD-ROMが必要です。

5. キーボード

ご使用のコンピュータ本体に付属のもの、または適合するものをご使用ください。

■ 必要なソフトウェア

本システムを動作するには下記のソフトウェアが必要です。

1. オペレーティングシステム

Microsoft Windows Vista(32bit 版)
Microsoft Windows XP(32bit 版) SP1 以降
※64bit Windowsでの運用はサポートしておりません。

2. アプリケーションプログラム


Microsoft .NET Framework 1. 1 Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010

日付の設定の確認も必ず行なってください。詳細は「はじめにお読み下さい」をご参照下さい。

再インストールを行うとデータが全て削除されますので、再インストールに先立ち旧システムを立ち上げ、既存データのバックアップを行う必要があります。以下にその手順を示します。 ①「データ保守」メニューを選択します。




②「バックアップ」タブの選択




③新規フォルダーの作成


バックアップ用に新規フォルダーを作成して、バックアップする方法を例に説明します。



4バックアップの開始



⑤ バックアップの終了



⑥ バックアップが正常終了したらシステムを終了します。

システムのアンインストール


● Windows XP アンインストール手順

再インストールの前に旧システムをアンインストールする必要があります。以下にその手順を示します。


1. 「コントロールパネル」の起動




2. 「プログラムの追加と削除」を起動



3. 「ラベル支援システム」の削除



「削除」ボタンをクリックすると下記メッセージが出力されます。



● Windows Vista アンインストール手順 再インストールの前に旧システムをアンインストールする必要があります。以下にその手順を示します。


1. 「コントロールパネル」の起動



2. 「プログラムのアンインストール」を起動




3. 「ラベル支援システム」の削除




「アンインストール」ボタンをクリックします。

「削除」ボタンをクリックすると下記メッセージが出力されます。




システムの再インストール


① インストールプログラムの起動配布されたインストール用CDをセットすると下記インストールプログラムが起動されます。



② インストールウィザード画面



③ インストール先フォルダの指定




「次へ(N)」ボタンをクリックします。


4 インストールの確認



⑤ インストールの進行状態表示



⑥ インストールの完了



⑦ インストールの完了メッセージ



データの復元

本マニュアルの「システムのバックアップ」項で採取した情報の中から、「mdb」と「user」フォルダーを復元します。。

① バックアップ情報のコピー(mdb)




② バックアップ情報の復元

システムを再インストールした際に、指定したフォルダの「system¥mdb」に対して、「システムのバックアップ」で取得した「mdb」フォルダを上書き貼り付けします。



【参考】 再インストールした際に指定したフォルダとは? ラベル支援システムインストール時に選択したインストールフォルダの事。



③ バックアップ情報のコピー(user)



4 バックアップ情報の復元

システムを再インストールした際に、指定したフォルダ「user」に対して、「システムのバックアップ」で取得した「user」フォルダを上書き貼り付けします。

(参照先フォルダは上記②の【参考】と同じフォルダとなります。)

