

ラベル作成支援システム




Ver3.2

1. はじめにお読みください ～ Ver3.2ご使用について～

2011年9月

社団法人産業環境管理協会

エコリーフ事業室

- 
- 動作環境について
 - 日付の形式について
 - システムのセットアップ
 - ライセンスファイル更新処理
 - バージョンアップ方法
 - 操作マニュアルVer3.2 への補足資料 Q&A
 - ・インストールについて
 - ・ライセンス更新処理で表示されるエラーメッセージ一覧
 - ・内訳データ入力について
 - ・公開データ表示について
 - ・データ保守について
 - その他



動作環境について

■ 必要なハードウェア

本システムを動作するには下記のハードウェアが必要です。

1. 本体

Windows XP(32bit版)

CPU :CPU Pentium 4 1.4G 以上,搭載メモリ:512M以上 の装置での使用をお勧めします。

※搭載メモリ256Mでの運用はサポートしていません。

Windows Vista(32bit版) または 7(32bit版)

搭載メモリ:1G以上 の装置での使用をお勧めします。

2. ビデオボードとディスプレイ

1024×768以上の解像度を持つ、Windowsに対応しているビデオボードと、そのビデオボードに接続可能なカラーディスプレイ。

3. ハードディスクドライブ

「エコリーフ環境ラベル作成支援システム」本体と、作業領域で0.5Gバイト以上の空き領域のあるハードディスクが必要です。

4. CD-ROMドライブ

「エコリーフ環境ラベル作成支援システム」本体をCD-ROMにて提供いたしますので、コンピュータ本体と接続可能なCD-ROMドライブが必要です。

5. キーボード

ご使用のコンピュータ本体に付属のもの、または適合するものをご使用ください。



動作環境について

■ 必要なソフトウェア

オペレーティングシステム

Microsoft Window 7(32bit 版) Microsoft Window Vista(32bit 版)

Microsoft Window XP(32bit 版) SP1 以降

※64bit Windows での運用はサポートしておりません。

※下記アカウントでインストールを実行して下さい。

・管理者権限のアカウントであること

・アカウント名が半角英数であること

※アカウントが「全角(漢字)」で設定している(もしくはしていた)場合、インストール出来ません。

新規にアカウント(管理者権限付き・半角英数)を作成して頂いた上で、運用下さい。

アプリケーションプログラム

Microsoft .NET Framework 1.1で動作可能です。

Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010 で動作可能です。

※Excel のマクロ機能を使用します。

Excel のセキュリティレベルを 低 に設定してご使用頂く事を推奨致します。

日付の形式について

インストール前に必ずご確認ください。(日付形式が異なる場合、ライセンス更新処理時にエラーが発生します)


1. コントロールパネルを開く



2. 地域と言語のオプションを開く

3. 地域オプションのサンプルが西暦4桁表示であることを確認する。

お使いいただいているWindowsのバージョンによっては
[yy/mm/dd] となっている場合がありますのでその際は
[yyyy/mm/dd] に変更してください。



システムのセットアップ


必ず動作環境と日付の形式を確認してから実行してください

1. インストール

インストールマニュアルの手順でインストールを行います。→別途「インストールマニュアル」をご参照ください。

2. ライセンス更新

システムのインストールが完了したら、システムを起動します。下記のメッセージが表示されたら、「ライセンス更新」処理を行います。→ 詳しくは次項「ライセンス更新処理」をご参照ください。



3. データベースの取込み


CD-ROM:マニュアル (Ver3.2用) 内にある「JEMAデータベース」フォルダーをハードディスクにコピーします。コピーしたデータベース(原単位、特性化係数)の取込を行います。**CD-ROM内のファイルから直接、取込処理はできません。**→ 詳しくは別途「操作マニュアル」をご参照ください。

4. バージョンアップ


エコリーフからソフトの内蔵様式改訂版の配布があった場合、ファイルの更新を行います。
→ 詳しくは別項「バージョンアップ方法」をご覧ください。

ライセンスファイル更新処理

エコリーフ環境ラベル作成システムを起動すると、使用期限切れのメッセージが表示されます。



[OK] をクリックするとメインメニューが表示されます。




■ 操作手順

1. ①の「ライセンス更新」ボタンをクリックすると「ライセンス更新」のサブウィンドウが表示されます。
2. サブウィンドウ②③でエコリーフから配布されたライセンスファイルを指定します。(保存先の指定)
3. ④の「開始」ボタンをクリックするとライセンスファイルが取り込まれシステムを稼働可能となります。

正常に終了するとその旨のメッセージが表示され、処理したファイルが不適合の場合エラーメッセージが表示されます。

原因を解決後に再度処理を実行してください。



バージョンアップ方法

エコリーフからソフト内蔵様式改訂版の配布があった場合、ファイルの更新を行います。

指示がない場合は使用しないでください。




■ 操作手順

1. ①の「JEMAI提供データ取込サブメニュー」ボタンをクリックすると「データ取込」のサブウィンドウが表示されます。
2. サブウィンドウ②でエコリーフから配布されたファイルを指定します。（保存先の指定）
3. 「開始」ボタンをクリックするとファイルが取り込まれシステムを稼働可能となります。

正常に終了するとその旨のメッセージが表示され、処理したファイルが不適合の場合エラーメッセージが表示されます。

原因を解決後に再度処理を実行してください。



インストールについて

Q : インストールを実行しようとしても「パスが見つかりません。CD・・・」というエラーが出て、先に進めない。

A : マイクロソフトより**アカウント名を漢字で設定(以前設定していたも含む)**してあるとソフトのインストールができなくなる障害が報告されております。

対応 : 新規にアカウント(半角英数)を作成し、ソフトを運用する

Q : インストールしてある本ソフトを、Guestアカウントで実行しようとするエラーになってスタートできない。

A : Windowsとの相性の問題として、マイクロソフトより、Guestアカウントでは運用できないソフトが結構あるとの報告がある。今のところ改善予定不明。

対応 : Guestアカウントではなく、通常のアカウントでログインして運用する。

ライセンス更新処理で表示されるエラーメッセージ一覧

メッセージ	原因	対策方法
更新用ファイルが選択されていません。	ファイル選択ダイアログでファイル選択をしないで「更新」ボタンがクリックされた。	ライセンスファイルの選択を行ってから「更新」ボタンを選択する。
指定されたファイルは、ライセンス更新用ファイルではありません。	JEMAI より配布されたライセンスファイル以外が指定された。	配布されたライセンスファイルを指定して「更新」ボタンを選択する。
ライセンスファイルに誤りがあります。 エコリーフへお問い合わせ下さい。	配布したライセンスファイルの終了日に誤りがある。	ライセンスファイルを再発行する。
ライセンス契約が継続契約となっていないため、ライセンス契約満了後ライセンス更新を行って下さい。	今回配布されたライセンス契約が前回からの継続となっていないため処理できない。	ライセンス契約が満了してから再度処理を行う。
既にシステムが起動されています。	二重起動しようとした。	起動するまでお待ち下さい。しばらくしても起動しない場合、応答しているかご確認下さい。
指定されたデータベースファイルが存在しません。	.mdbファイルが存在しない。	バックアップ先からコピーする、ないし再インストールが必要。
データベースファイルが使用中です。	.mdbファイルが起動されている。	mdbファイルを閉じて、再起動する。
ヘルプファイルが存在しません。	ヘルプファイルが消去されている。	ヘルプファイルを個別にコピーするか、再インストールを行う。
本システムの稼働日付とコンピュータの日付の関係に異常が発生いたしました。本システムはご利用できません。	前回使用した日付よりパソコンの日付が過去になっている。	パソコン日付を前回使用日より未来にするか、ライセンス更新をやり直す。
システムの使用期限(nn日)を過ぎました。継続してご使用になる場合は、エコリーフまで問い合わせください。	ライセンス契約が満了している。	継続使用を希望の場合は、残日数15日前までに継続申請をして下さい。
システムの使用開始日まであと"nn"日です。本システムはご利用できません。	ライセンス更新を行ったが開始日になっていない。	使用開始日をご確認下さい。
原単位データ、もしくは特性化係数データが取り込まれていません。取込処理を行なってください。	原単位データ、もしくは特性化係数データが取り込まれていない。	原単位データ、もしくは特性化係数データの取り込みを行う。
システムの使用期限は残りnn日です。	ライセンス契約終了日までの日数を表示。	継続使用を希望の場合は、残数15日前までに継続申請をして下さい。

内訳データ入力について

Q : 「様式 3」1. 製品情報の材料名箇所を、PCR で取り決めした名前に変更するにはどうすればよいのか？

A : 内訳データ入力画面（製品用）で項目選択によって表示された名称を修正します。

対応 : 内訳データ入力画面（製品用）の製品データシート項目（白のセル部分）をクリックし、PCR で取り決めした材料名に変更します。（手入力）

Q : 内訳データ入力・ステージ用（使用）の、データ区分「控除」を選択した場合の数値の入力方法は？

A : マイナスはつけずに入力して下さい。

対応 : 「控除」を選択した場合のみ、入力数値が自動的にマイナスされます。

Q : 「入力途中のシートがあるため、計算できません」とメッセージが表示される。製品～廃棄・リサイクルまで、すべてのシートを記入しないといけないのか？または、シートの中に未記入のところがあると計算できないのか？

A : 計算処理は製品～廃棄・リサイクルまで入力しなくても可能です。

対応 : 内訳データ入力画面にて、赤で表示されているセルがないかを確認します。赤で表示されているセルの入力をすべて終わらせます。計算処理は、すべてのデータ入力を終えてなくても可能です。但し、シート単位ではなく、行単位で入力済んでいる場合に限ります。済んでいない場合は、「入力途中のシートがあるため、計算できません」のメッセージが表示されます。また、内訳データ入力ステージ用（物流、使用、廃棄・リサイクル）の入力画面で、シートの追加をした状態でデータが何も入っていない場合は、特に赤で表示されている箇所はありませんが、入力途中ということになりますので、ご注意下さい。その場合、データを入力するかまたはデータのはいついていないそのシートを削除して下さい。

Q : 内訳データ（製造サイト用）入力画面の配分項目を新規に作成したが、配分選択がリストから選べない。

A : 配分選択は、既存の配分項目名を選択した場合のみリストが表示されます。

対応 : 新規に配分項目を作成した場合、配分選択欄は手入力してください。

公開データ表示について

Q : 「様式3」の4. 2「交換・消耗品の廃棄・リサイクル関連情報」欄に、データが表示されません。

A : 入力画面、計上ステージが違っています。

対応 : 内訳データシート(3. ステージ用 廃棄・リサイクル)入力画面の計上ステージを「使用」にします。

その他の入力データと、出力帳票の出力対応を確認するには、

操作マニュアル・付録の計上ステージ一覧をご参照下さい。

Q : 計算処理をした後に、製品用内訳シート表示を実行しようとしたところ、

「実行時エラー '1004' オブジェクトがシートからはみ出します。その操作はできません。」と

メッセージが表示され実行されません。

A : データ数が多すぎます。

対応 : **ユニット毎にシートを分けて頂き、1シートの行数を少なくして頂くことを推奨いたします。**

(1000行以内)

行数が多い場合、計算・表示にかなり時間がかかります。

((ご使用のPCによってもデータ数の上限が異なります))

データ保守について


Q：バックアップデータの内容を変更したい場合は？

A：バックアップ済みデータをリストア（データの取り込み）し、データを更新の上、再計算をします。

対応：将来、御社の環境の変化に伴い、データ変更・再計算の必要が生じる場合に備えて

データのバックアップを推奨いたします。

■ ソフト起動画面（データ保守サブメニュー）よりバックアップ処理を行った場合に作成されるファイル構成



自動で作成されるフォルダーにインストール環境全て複製します。

その他

① ・入力内容を画面上で確認するには…

項目			
No	構成部品		
	部品名称	部品形態	材質
1	ダミーデータ	部品等A	複合
2	ダミーデータ	部品等B	複合
3	ダミーデータ	部品等C	複合

文字数が多いデータに関しては、画面上で一部見えない状態で表示されています。左記図の **|** 部分にカーソルを合わせ左右に動かしますと列の幅が変更され、入力データの内容を確認することができます。

インストールCDの内容

下記が表示されない場合は、表示→「最新の情報に更新」をクリックしてください。

